



BCA”トラッカー・ソフトウェア・アップデート”は、Tracker3™および Tracker4™アバランチトランシーバーの特定のモデルのファームウェアを更新するためのダウンロード可能なユーティリティです。この BCA ソフトウェアを Windows (Mac は互換しません) で使用すると、トラッカーのファームウェアを更新できます。

Tracker3 アバランチビーコンのどのモデルが BCA “トラッカー・ソフトウェア・アップデート”と互換性がありますか？

“トラッカー・ソフトウェア・アップデート”は現在、特定のバージョンの Tracker3 モデルと互換性があります。

ソフトウェアバージョン 3.0~3.2 の Tracker3 モデルは、BCA”トラッカー・ソフトウェア・アップデート”を使用して 3.3 バージョンに更新できます。

ソフトウェアバージョン 3.3~3.6 の Tracker3 モデルは、Tracker モデルの最新バージョンであるため、必要なソフトウェアアップデートはありません。

2020 Tracker3 および Tracker4 モデルにはソフトウェアバージョン 6.4 が付属しており、これが最新バージョンであるため、必要なソフトウェアアップデートはありません。

※現在使用しているソフトウェアのバージョンを特定するには、トランシーバーの電源をオンにする間、トラッカーの「オプション」ボタンを押し続けます。トラッカーのモデルが最初に表示されます。たとえば、「T3」、次にソフトウェアバージョンの「3.3」が表示されます。

BCA“トラッカー・ソフトウェア・アップデート”をダウンロードするにはどうすればよいですか？

Tracker3 アバランチトランシーバーソフトウェアアップデートの対象である場合は、BCA”トラッカー・ソフトウェア・アップデート”を PC にダウンロードしてください。ユーザーは、ドライバーまたは.net ソフトウェアをインストールするように求められる場合があります。これが発生した場合、インストールはガイド付きで比較的簡単に操作可能です。BCA “トラッカー・ソフトウェア・アップデート”は、Windows とのみ互換性があります。Mac または Linux とは互換性ありません。

ダウンロードはこちらから [Blog - BCA Software Updater - Google ドライブ](#)



BCA“トラッカー・ソフトウェア・アップデート”を使用するにはどうすればよいですか？

すべての T3 ソフトウェアアップデートには USB Mini コードを使用します。(今後のすべての Tracker4 アップデートには USBC-Type コードを使用する必要があります)。USB ポートは Tracker トランシーバーのバッテリーボックス内にあります。

インストールしたら、標準の USB ケーブル (Tracker3 +の場合は Mini USB、Tracker4 の場合は USB C) を使用して Tracker をコンピューターに接続します。

トラッカーユーティリティを開き、画面の指示に従います。

ソフトウェアの更新を実行している間は、プロンプト (画面指示) に厳密に従ってください。何らかの理由で、トラッカー・ソフトウェア・アップデートがタイムアウトしたり、USB コードが抜かれたり、このプロセス中にコンピューターがシャットダウンしたりした場合は、プログラムを最初から再起動して、プロンプトに従い続けてください。

トラッカーS、トラッカー2、トラッカーDTS アバランチビーコンなど、他のトラッカーアバランチビーコンモデルで利用できる”トラッカー・ソフトウェア・アップデート”はありますか？

BCA“トラッカー・ソフトウェア・アップデート”は現在、上記の Tracker3 アバランチトランシーバーモデルでのみ動作します。

BCA では Tracker2 アバランチトランシーバーのソフトウェアアップデートを推奨しておりますが、こちらのアップデートは Tracker2 を発送する必要があります。Tracker2 をお持ちの方は日本の BCA オフィス (K2 ジャパン) に発送先をご確認ください。Tracker2 ソフトウェアを更新するには、Tracker2 ソフトウェアの更新ページをご参照願います。

トラッカーS またはトラッカーDTS アバランチビーコンのソフトウェアアップデートはありません。